

TECNICA

Manejo del pastoreo en ovino de carne.

La producción de carne de ovino constituye una opción interesante para rentabilizar la utilización de los recursos pastables en Asturias. El sistema de producción basado en el pastoreo demanda poca mano de obra, pudiendo manejarse un rebaño numeroso por una persona. El momento de la paridera exige, sin embargo, especial atención.

La presencia de animales salvajes: lobos, perros y zorros, fundamentalmente, pueden condicionar el manejo y desarrollo de estos sistemas de producción por la constante amenaza que suponen para el ganado.

Para el manejo del rebaño, que generalmente no presenta problemas patológicos importantes, que no puedan ser prevenidos mediante vacunaciones, desparasitaciones, arreglos de patas y baños, es preciso tener conocimientos de su rendimiento en función de la disponibilidad de pasto.

La oveja es una especie muy selectiva que busca las partes más verdes del pasto (hojas) y rechaza los tallos y las espigas. Por ello, su manejo en pastoreo debe ser controlado a la presión adecuada para lograr el máximo rendimiento por animal y unidad de superficie.

Las ovejas han de parir entre unos 15 y 45 días antes del inicio de pastoreo de primavera para poder atender los corderos en sus primeros días de vida y evitar pérdidas por ataques de raposos, cuervos y otros depredadores.

Manejo del pastoreo en explotaciones

Las ovejas y sus corderos deben iniciar el pastoreo de primavera cuando la hierba tiene unos cuatro o cinco centímetros de altura y mantenerlo a lo largo del pastoreo en 5,5 y 6,5 cm. impidiendo el espigado.

En estas condiciones se evitará que el pasto espigue con la consiguiente pérdida de calidad y reducción de las ganancias diarias.

Los corderos deben ganar una media de 200 g/día a lo largo de la primavera (marzo-junio) con sólo la leche de la madre y el pasto disponible, llegando al destete (junio) con unos 30-35 kg de peso vivo, siempre variable con la raza.

Mayores alturas de pasto que las mencionadas (5,5-6 cm.) no suponen un incremento de las ganancias, si no más bien reducciones debido a la pérdida de calidad del pasto.

Al manejar pastos con una altura menor de cuatro centímetros, las ganancias de los corderos se reducen y las ovejas pasan a perder peso, por lo que no se aumenta la producción a pesar de incrementar el número de animales manejados por hectárea.

Las ovejas, sin cría, se cubrirán entre finales de agosto y septiembre, retrasándose la época de cubriciones en aquellas explotaciones de media y alta montaña en las que el pastoreo no se inicia hasta finales de marzo-abril.

En el pastoreo de otoño, en praderas dominadas por raigrás, las ovejas mantienen su peso y condición corporal con un pasto de 4,5-5 cm. de altura, aumentando sus recuperaciones a medida que incrementa la altura de la hierba disponible hasta los siete u ocho centímetros.

Manejo en pastos de montaña

En los pastos de montaña se ha observado una respuesta distinta para las ovejas sin cría, (como suelen subir a puerto), comparada con la obtenida en el pastoreo de otoño, que como dijimos también está sin cría.

Las ovejas son capaces de mantener su peso y condición corporal con un pasto de tan sólo 2-2,5 cm. de altura, y la presencia del brezal apenas afecta mientras el pasto tenga unos 2,5 cm. Sin embargo, mayores disponibilidades de pasto se traducirán en incrementos de peso. Estas observaciones nos conducen a considerar que las ovejas se adaptarían perfectamente a un sistema valle - puerto - valle, poco demandante económicamente y rentable por su productividad, considerando el número de animales que se pueden manejar, el valor de los corderos en el destete y además, las primas que se perciben, de momento, por el ovino. □

ASPECTOS BÁSICOS PARA EL MANEJO DEL PASTOREO EN OVINO DE CARNE

- En explotaciones de media o alta montaña:

- **Iniciar el pastoreo de primavera con hierba de 4-5 cm. de altura.**
- **Mantener el pasto a 5,5-6,5cm de altura evitando que espigue.**
- **En otoño, las ovejas sin cría alcanzan la máxima recuperación con pastos de 7-8 cm. de altura.**

- En pastos de puertos de montaña las ovejas mantienen su condición corporal con pastos de 2-2,5 cm. de altura.